

Wazo

Installation

Première utilisation


Le login: <https://ip-ou-domaine/login/>

Autoprovisionnement Yealink

Côte Wazo

Activation des templates

1. Aller dans le menu Paramètres Globaux → Modules de Périphériques



2. Activer le module qui vous intéresse

Nom	Description	Version	Taille
wazo-yealink-v73	Plugin for Yealink T20P, T22P, T26P, T28P and W52P in version V73.	1.50.1	9.1KB
wazo-yealink-v80	Plugin for Yealink CP860, T19P E2, T21P E2, T40P, T41P, T42G, T46G, T48G and W52/6P in version V80.	1.50.1	35.6KB
wazo-yealink-v81	Plugin for Yealink for all T2X and T4X series, W52/56 and CP860 in version V81.	1.50.1	39.8KB
wazo-yealink-v82	Plugin for Yealink for all T2X and T4X series in version V82.	1.2.1	57.6KB
wazo-yealink-v83	Plugin for Yealink for CP960, T2X, T4X, TSX, W60 and W80 series in version V83.	1.5.1	831.6KB
wazo-yealink-v84	Plugin for Yealink for CP920, CP960, T19P_E2, T21P_E2, T23P/G, T27G, T40P/G, T41S, T42S, T46S, T48S, TS2S, TS3(W), TS4S/W, TS7(W) and TS8A in version V84.	1.2.1	15.6KB
wazo-yealink-v85	Plugin for Yealink for CP920, CP960, T2X, T3X, T4X, TSX, W60, W70 and W90 series in version V85.	1.2.1	13.6KB
wazo-yealink-v86	Plugin for Yealink for CP920, CP925, T27G, T3X, T4X and TSX series in version 86.	1.4.1	13.0KB

Côté Téléphone

1. Se connecter sur le téléphone et aller dans la partie autoprovision. Y mettre le nom ou l'ip du serveur PBX avec le port 8667

Yealink | T42S

Settings

Auto Provision

PNP Active: ☐ On ☒ Off ?

DHCP Active: ☒ On ☐ Off ?

IPv4 Custom Option: ?

IPv4 DHCP Option Value: ?

IPv6 Custom Option: ?

Server URL: ?

Username: ?

Password: ?

Attempt Expired Time (s): ?

2. Cliquer sur Confirm puis Autoprovision

Import

Si tout se passe bien, il est possible de voir le téléphone apparaître dans les équipements non alloués.

IP	MAC	Modèle	Module	Fournisseur	Version
192.168.178.224	-	-	-	-	-

Si ça ne fonctionne pas, il est toujours possible de suivre les logs côté serveur

```
tail -f /var/log/wazo-provd.log
```

Sources

<https://sparrow.b5.pm/docs/quick-start/>

From:

<https://wiki.makeitsimple.be/> - **makeITsimple** wiki

Permanent link:

<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=linux:wazo>

Last update: **2024/03/21 14:48**

