


# GPO: Autoriser les accès remote desktop à un groupe défini

1. Créer un groupe dans lequel nous mettrons les utilisateurs ayant accès
2. Créer une GPO avec
  1. Dans Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Groupes Restreints, Ajouter un nom de groupe avec les membres nécessaires
    1. Remote Desktop Users
    2. Utilisateurs du Bureau à distance



2. Dans Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants Windows → Service Bureau à distance → Hôte de la session Bureau à distance → Connexions, activer "Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à l'aide ..."
3. Dans Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Réseau → Connexion réseau → Pare-feu Windows Defender → Profil du domaine, Activer Autoriser les exceptions du bureau à distance en entrée

Pare-feu Windows Defender : autoriser les exceptions du Bureau à distance en entrée

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré    Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé    Pris en charge sur :

Options : Aide :

Autoriser les messages entrants non sollicités provenant des adresses IP suivantes :

Syntaxe :

Entrez « \* » pour autoriser les messages provenant de n'importe quel réseau, ou

entrez une liste séparée par des virgules qui contient

n'importe quel nombre ou combinaison des éléments suivants :

Adresses IP, comme 10.0.0.1

Descriptions de sous-réseau, comme 10.2.3.0/24

Autorise l'ordinateur local à recevoir des demandes du Bureau à distance. Dans ce but, le Pare-feu Windows Defender ouvre le port TCP 3389.

Si vous activez ce paramètre de stratégie, le Pare-feu Windows Defender ouvre ce port pour que l'ordinateur puisse recevoir des requêtes de Bureau à distance. Vous devez spécifier les adresses IP ou les sous-réseaux depuis lesquels les messages entrants sont autorisés. Dans le composant Pare-feu Windows Defender du Panneau de configuration, l'option « Bureau à distance » est sélectionnée et l'administrateur ne peut pas la désélectionner.

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie, le Pare-feu Windows Defender bloque ce port, ce qui empêche cet ordinateur de recevoir les requêtes de Bureau à distance. Si un administrateur tente d'ouvrir ce port en l'ajoutant à une liste d'exceptions de ports locaux, le Pare-feu Windows Defender n'ouvre pas le port. Dans le composant Pare-feu Windows Defender du Panneau de configuration, la case à cocher « Bureau à distance » sera désactivée et les administrateurs ne pourront

OK Annuler Appliquer

From:  
<https://wiki.makeitsimple.be/> - makeITsimple wiki

Permanent link:  
<https://wiki.makeitsimple.be/doku.php?id=windows:gpo:rdp>

Last update: **2021/11/19 21:09**

