



NtLite

Faire Des éditions multiples


1. Monter votre image Windows
2. Supprimer les éditions qui ne vous intéressent pas
3. Choisissez une édition que vous souhaitez améliorer et faites un click droit dessus, Exporter, WIM et enregistrez là dans un autre folder




4. Dans cet export, faites les modifications nécessaires puis assurez vous que l'image n'est plus montée



5. Une fois que vous souhaitez réimporter votre édition dans l'image Windows, faites un click droit sur votre édition, Exporter, WIM




6. Dans la destination de sauvegarde, sélectionnez le fichier install.wim se trouvant dans le dossier Sources de votre image DVD extraite.
7. Au moment de sauvegarder, cliquez sur NON, cela ajoutera votre image aux autres existantes



Faire une image "propre"


Menu Composants

- Gestion à distance & confidentialité
 - Service de contenu ciblé - **Décocher**




- Localisation

- Langue **Décocher**




- Multimédia

- Animation à l'ouverture de session **Décocher**



- Système

- Cache & fichiers temporaires **Décocher**



- Transfert Windows



- Windows APPS

- Applications
 - App Xbox **Décocher**
 - Mixed Reality Portal **Décocher**
 - OfficeHub **Décocher**




- Xbox* **Décocher**
- Yourphone **Décocher**
- Zune* **Décocher**



- Apps System
 - XboxGameCa* **Décocher**
- Contenu du détail de la démo


Menu Fonctionnalités

- Internet Explorer 11 **Décocher**
- Media feature → Windows Media Player **Décocher**
- Microsoft XPS write **Décocher**



Menu Paramètres

- Bureau
 - Montrer l'expérience de bienvenue de Windows après les mises à jours **Décocher**
 - Obtenir des conseils, des astuces et des suggestions lorsque vous utilisez Windows **Décocher**



- Confidentialité
 - APPS OEM Préinstallés **Décocher**
 - APPS Préinstallés **Décocher**
 - Autoriser la télémétrie **Sécurité**
 - Autoriser Microsoft à utiliser vos données de diagnostic pour personnaliser encore plus


vos expériences **Décocher**

- Installation automatique des applications sponsorisées **Décocher**
- Installation automatique des applications suggérées **Décocher**
- Montrer occasionnellement des suggestions dans le menu démarrer **Décocher**
- Permettre aux applications d'utiliser l'ID publicitaire



Menu Unattended

1. Créer un utilisateur par défaut:



2. OOBE > Options de Windows > Experience OutOfThebox

1. Sauter la page CLUF
2. Sauter la configuration d'un compte local
3. Sauter la configuration d'un compte en ligne
4. Sauter la configuration d'un réseau sans fil
5. Sauter l'accueil de Windows
6. Sauter le centre d'accueil

